




دکتر  
کلک



اگر مطالب  
این صفحه را  
می‌پسندید،  
عدد ۶۸۷۶  
را به شماره  
۳۰۰۱۱۲۲۶  
پیامک کنید

## تصحیح اعداد در ماشین حساب آیفون



احمد محمد حسینی

وقتی از ماشین حساب دستگاه‌های سیستم عامل iOS استفاده می‌کنید، یک مشکل بسیار بزرگ و عذاب‌آور وجود دارد که در دیگر ماشین حساب‌های دستگاه‌های همراه به چشم نمی‌خورد؛ این مشکل نبود امکان تصحیح اعداد وارد شده است. این موضوع آنقدر مشکل‌ساز است که موجب می‌شود پس از وارد کردن چند عدد مختلف و اعمال فعالیت‌هایی مانند ضرب یا تقسیم، در صورت وارد کردن اشتباه حتی یک عدد مجبور به پاک کردن تمام محاسبات پیشین شوید، زیرا هیچ دکمه خاصی با امکان تصحیح عدد وجود ندارد.

با این حال به کمک یک روش ساده می‌توانید اعداد را روی این ماشین حساب تصحیح کنید. این ترفند به اندازه‌ای ساده است که ممکن است فکر کنید چگونه تا امروز آن را نمی‌دانستید. انگشت خود را روی مرکز بخش بالای نمایشگر قرار بدهید و سپس آن را به سمت چپ نمایشگر بکشید، می‌بینید عدد آخری که وارد کرده‌اید، پاک شده است.

**نکته:** این کار برای چند بار متوالی قابل انجام است و برای حذف چند رقم متوالی می‌توانید این کار را چند بار تکرار کنید. البته این تنها قابلیت مخفی ماشین حساب آیفون نیست، ولی قابلیت‌های دیگر به‌سادگی و با قرار دادن دستگاه در وضعیت دید افقی قابل مشاهده خواهند بود و برای دسترسی به آنها به اقدام خاصی نیاز نیست.

## انتقال محتوای پخش آنلاین دستگاه‌های اندرویدی به تلویزیون

شده و اطلاعات را روی نمایشگر شما انتقال خواهد داد.

**نکته:** برای استفاده از این قابلیت باید دستگاهی با نسخه بالاتر از اندروید ۴/۴ در اختیار داشته باشید و از سوی دیگر گزینه Casting نیز تنها برای اندروید ۷ به بعد قابل دسترس است و می‌توان آن را نوع پیشرفته‌تری از انتقال تصویر و صدا روی نمایشگر تلویزیون دانست.

**نکته ۲:** می‌توانید با تکرار مراحل یک تا سه، گزینه مورد نظر خود را گرفته و آن را با دست به سمت بخش بالایی منو بکشید تا این گزینه به منوی اصلی دستگاه که با پایین کشیدن انگشت از بالا به پایین نمایشگر انجام می‌شود، اضافه شود. این امر موجب می‌شود از این پس این قابلیت بسیار سریع‌تر در اختیار شما باشد.



یکی از تفریحات بسیاری از ما مشاهده فیلم، سریال و مسابقات ورزشی است و با توجه به محبوبیت روزافزون سیستم‌های پخش آنلاین، بسیاری از این پخش‌های آنلاین روی تلفن‌های همراه هوشمند انجام می‌شود. دستگاه‌های اندرویدی را باید محبوب‌ترین محصولات بازار دانست که بالاترین تعداد کاربران جهان را به خود اختصاص داده است. این دستگاه‌ها قابلیت بسیار جذابی برای این کار دارد و موجب می‌شود محتوای نمایش داده شده روی تلفن همراه شما و خروجی صوتی آن روی نمایشگر تلویزیون انتقال پیدا کند. البته یادآوری می‌کنیم برای این کار باید یک تلویزیون هوشمند در اختیار داشته باشید که امکان جست‌وجو برای دستگاه‌های ارسال‌کننده امواج را داشته باشد و در صورت نداشتن این تلویزیون نمی‌توانید تصویر را به‌صورت بی‌سیم روی آن به نمایش بگذارید.

در صورتی که پیش‌نیازهای اعلام شده را در اختیار دارید، کافی است این گام‌ها را دنبال کنید:

- ۱ انگشت خود را از بالای نمایشگر به پایین بکشید.
- ۲ در بخش بالایی منوی باز شده گزینه‌ای به شکل یک مداد وجود دارد، روی آن کلیک کنید.
- ۳ منوی دیگری در پایین منوی فعلی باز می‌شود که گزینه‌های بیشتری را برای انتخاب‌کردن و افزودن به منوی بالای نمایشگر به شما پیشنهاد می‌دهد.
- ۴ گزینه Casting یا Mirror share را انتخاب کنید.
- ۵ روی تلویزیون خود جست‌وجو روی دستگاه جدید را انتخاب کنید.
- ۶ دستگاه اندرویدی شما با تلویزیون جفت

## غیرفعالسازی نمایشگر لمسی در ویندوز ۱۰

صفحه Device manager (۴) برای شما نمایش داده می‌شود (البته به یاد داشته باشید این صفحه از روش‌های دیگر نیز قابل دسترسی است) حال گزینه Human Interface Devices را انتخاب کنید.

در زیر گروه باز شده، گزینه HID-compliant touch screen


را به کمک کلیک راست انتخاب کنید. در میان گزینه‌های باز شده با کلیک راست روی عبارت Disable device کلیک کنید.

در صفحه پیام باز شده روی نمایشگر، غیرفعال شدن این گزینه را تایید کنید.

**نکته:** این اقدام با تکرار گزینه‌های یک تا پنج و انتخاب عبارت Enable Device در گام ششم، قابل تغییر مجدد است و می‌توانید با این کار دوباره نمایشگر خود را به یک نمایشگر لمسی تبدیل کنید.

سیستم Run را اجرا کرده، عبارت devmgmt.msc را تایپ کنید و دکمه Enter را فشار بدهید.

فشار بدهید تا منوی استارت باز شود. عبارت Run را تایپ کنید تا گزینه موردنظر در نتایج جست‌وجو دیده شود.



سیستم عامل ویندوز ۱۰ یکی از بهترین سیستم‌های عامل دسکتاپی جهان است، یکی از دلایلی که این سیستم عامل بسیار موفق بوده، این است که امکانات استفاده لمسی از آن بسیار بهتر از دیگر دستگاه‌هاست، ولی در برخی از موارد این امکانات لمسی موجب می‌شوند استفاده از لپ‌تاپ‌های ویندوزی مشکل‌ساز شود. برای مثال وقتی لکه چربی دست کاربر روی نمایشگر باقی می‌ماند، این لکه می‌تواند موجب کلیک مکرر روی صفحه شود که عملاً کار کاربر را مختل می‌کند. در این شرایط یا هنگامی که کاربر می‌خواهد در مصرف باتری صرفه‌جویی کند، خاموش کردن قابلیت لمسی نمایشگر را باید یک مزیت دانست. اما چگونه می‌توانیم نمایشگر دستگاه را از حالت لمسی به یک نمایشگر عادی بدل کرده و از لپ‌تاپ ویندوزی لمسی خود مانند یک لپ‌تاپ عادی استفاده کنیم؟

۱ کلید ویندوز را روی صفحه کلید خود