


و باید در میان آنها سراغ گزینه MenuShowDelay بروید. این گزینه به صورت پیش فرض دارای مقدار ۴۰۰ است که میزان میلی ثانیه پویانمایی منوهای دستگاه شما را نشان می دهد. با این تفاسیر باید دو بار روی این گزینه کلیک کنید تا صفحه مربوط به تغییر آن برای شما باز شود. در این صفحه می توانید مقداری مانند ۲۰۰ را وارد کنید تا میزان عملکرد پویانمایی شما کاهش پیدا کند. هر چقدر این مقدار را کاهش بدهید، عملکرد سیستم شما سریع تر خواهد شد و از سوی دیگر زیبایی پویانمایی دستگاه شما نیز کاهش پیدا خواهد کرد. حتی اگر بخواهید این پویانمایی ها را از کار بیندازید نیز می توانید به سادگی با وارد کردن مقدار ۰ و ذخیره کردن تنظیمات، پویانمایی دستگاه را کاملاً از کار بیندازید. این امر موجب می شود این پویانمایی از نظر زمانی تنظیم شود، ولی از کار انداختن کامل عملکرد آن به اقدامی مجزا نیاز دارد. برای انجام این کار روی منوی استارت کلیک راست کرده و گزینه System را انتخاب کنید. در صفحه باز شده، عبارت Advanced system settings را انتخاب کنید. در ادامه از زبانه Performance گزینه Settings را انتخاب کنید. چهار گزینه پیش روی شما بوده و قابل انتخاب هستند، گزینه نخست به سیستم اجازه انتخاب عملکرد را خواهد داد، گزینه دوم بیشترین زیبایی و بالاترین سطح پویانمایی را مهیا می کند، گزینه سوم، بهترین عملکرد دستگاه و کمترین پویانمایی را فعال خواهد کرد و در نهایت نیز گزینه آخر، امکان برداشتن تیک هر پویانمایی و غیر فعال کردن گزینه مورد نیاز را به شما ارائه خواهد کرد. بهترین حالت این است که گزینه چهارم را انتخاب کرده و دو گزینه اول را غیر فعال کنید تا سیستم شما زیبایی عملکرد خود را به صورت کامل از دست ندهد و در عین حال نیز سرعت دستگاه به صورت محسوس بهبود پیدا کند. این قابلیت به نحوی است که می توانید هرگاه نیاز بود، آن را دوباره تغییر دهید و تغییر اعمال شده به سرعت روی دستگاه شما اعمال خواهد شد.



تغییر در انیمیشن منوهای ویندوز ۱۰

احمد محمد حسینی

بخش عمده جذابیت ویندوز ۱۰ مربوط به ساختار گرافیکی و رفتار منوهای این سیستم عامل است. با این حال، این زیبایی بهای خاص خود را دارد و استفاده از آن موجب می شود مصرف باتری شما بیشتر شود و همچنین بر اساس استفاده از این ساختار انیمیشن (پویانمایی)، استفاده از سخت افزار دستگاه نیز به صورت دائمی بیشتر خواهد بود. با این وجود در برخی موارد باید زیبایی را فدای استفاده بهینه از دستگاه کرد، پس امکان غیر فعال سازی یا حتی کاهش این پویانمایی ها در سیستم عامل ویندوز ۱۰ را شرح می دهیم.

ابتدا باید وارد بخش تنظیمات رجیستری دستگاه خود شوید. برای این کار دو راه دارید، یا منوی استارت را باز کرده و عبارت Run را در آن تایپ کنید یا دکمه ویندوز را همراه کلید R فشار دهید. در هر دو حالت سیستم Run برای شما باز خواهد شد و باید داخل آن عبارت Regedit را وارد کنید و کلید Enter را فشار بدهید.

کلیک شما

سوالات خود را به clickhelp@jamejamonline.ir ایمیل کنید تا پاسخگوی شما باشیم. ذکر نام، نام خانوادگی و شهر یا روستای محل اقامت خود را فراموش نکنید، زیرا به سوالات بدون نام و مشخصات پاسخ داده نمی شود.



سینا شجره:
یکی از همکارانم از امکان خوانده شدن پیام های متنی توسط دستگاه آیفون می گفت. آیا روشی وجود دارد تا دستگاه، پیام را برای ما بخواند؟

کلیک:
بله، این امکان روی دستگاه های مجهز به سیستم عامل iOS وجود دارد و انجام آن از طریق سیستم دستیار هوشمند صوتی سیری ممکن است. با این وجود، نکته بسیار مهمی که باید در نظر داشته باشید این است که این قابلیت برای زبان فارسی فعال نیست و به همین دلیل نیز پیام متنی دریافتی توسط شما تنها به زبان های اصلی قابل پشتیبانی توسط دستگاه مانند انگلیسی قابل خواندن است. دیگر نکته مهمی که باید در نظر داشته باشید این است که این قابلیت تنها روی نسخه ۱۳ سیستم عامل iOS قابل دسترسی خواهد بود و به همین دلیل نیز کاربران نسخه های قدیمی این سیستم عامل امکان استفاده از آن را نخواهند داشت. برای این امر که سیری، پیام متنی دریافتی را به صورت صوتی برایتان بخواند، باید این مراحل را دنبال کنید.

- ۱ بخش تنظیمات (Setting) دستگاه آیفون خود را باز کنید.
- ۲ به گزینه اعلان ها یا Notifications بروید.
- ۳ گزینه Announce Messages with Siri را انتخاب کنید.
- ۴ گزینه ای به نام Announce Messages with Siri وجود دارد که باید آن را فعال کنید.
- ۵ همچنین باید در نظر داشته باشید اگر قابلیت به نام Send Replies Without Confirmation را انتخاب نکنید، پاسخ های شما به پیام دیگران نیز برایتان خوانده خواهد شد.
- ۶ حال روی گزینه Messages بزنید.
- ۷ گزینه whom را انتخاب کنید. در این بخش می توانید مخاطبانی را که می خواهید پیام آنها خوانده شود، مشخص کنید تا پیام همه کاربران توسط دستگاه به صورت بلند خوانده نشود. البته اگر گزینه Everyone را انتخاب کنید، تمام پیام ها خوانده خواهند شد و گزینه هایی مانند All Contacts تنها مخاطب های ذخیره شده در دستگاه را خواهد خواند. گزینه Recents، آخرین افراد فهرست ارتباطات شما را کاندیدای خواندن پیام خواهد کرد و در نهایت نیز گزینه Favorites، فهرست مخاطبانی را که در فهرست مخاطبان محبوب قرار داده اید، برای خوانده شدن پیام های متنی مجاز خواهد کرد.

سیروس شیروانی:
من به تازگی تلفن همراه اندرویدی خواهرم را گرفته ام، ولی این دستگاه به حساب جیمیل او وصل است. چطور می توانم بدون ریست کردن دستگاه، حساب کاربری خواهرم را از دستگاه حذف کنم؟ آیا این کار روی حساب کاربری خواهرم تاثیری خواهد داشت و موجب خراب شدن آن خواهد شد یا خیر؟

کلیک:
بله، این قابلیت، یک امر بسیار ساده و طبیعی در دستگاه های اندرویدی است و مسلماً شما به عنوان یک کاربر می توانید بدون ایجاد مشکلی برای حساب کاربری خواهرتان، آن را از روی دستگاه اندرویدی یاد شده حذف کنید. برای انجام این کار باید تنها چند گام ساده را انجام دهید تا حساب کاربری خواهر شما از دستگاه شما حذف شود.

- ۱ ابتدا وارد بخش تنظیمات دستگاه (Setting) شوید.
- ۲ گزینه Accounts را انتخاب کرده و سپس از صفحه جدید باز شده دوباره گزینه Accounts را انتخاب کنید.
- ۳ فهرستی از حساب های جیمیل موجود روی دستگاه نمایش داده خواهد شد و باید گزینه ای را که می خواهید آن را حذف کنید، انتخاب کنید.
- ۴ گزینه REMOVE ACCOUNT را انتخاب کنید. در این مرحله یک پیام هشدار تایید برای شما نمایش داده می شود که باید دوباره گزینه REMOVE ACCOUNT را انتخاب کنید.

نکته: به یاد داشته باشید این کار تنها حساب خواهر شما را از دستگاه حذف خواهد کرد و به حساب او در دیگر دستگاه ها آسیبی نخواهد رساند. البته برای درست کار کردن دستگاه اندرویدی حتماً باید یک حساب گوگل را روی آن فعال کنید تا بتوانید از خدماتی مانند بازار نرم افزاری پلی استور و دیگر موارد بهره مند شوید.