

محدود کردن دسترسی کودکان به برخی برنامه‌ها اندرویدی



یکی از مواردی که امروزه بسیاری از والدین را درگیر کرده، استفاده کودکان از تلفن‌های همراه هوشمند و تبلت‌هاست. با توجه به این که قیمت دستگاه‌های اندرویدی نسبتاً پایین‌تر است، بسیاری از افراد چنین دستگاه‌هایی را برای کودکان خود می‌خرند. با وجود این مشکل اصلی این است که تمام امکانات دستگاه در اختیار کودک قرار می‌گیرد، درحالی که بسیاری از موارد موجود در این دستگاه‌ها برای کودکان مناسب نیست. راه‌های ساده‌ای وجود دارد که می‌توانید به کمک آنها یک حساب کاربری برای کودک خود ایجاد کرده و دسترسی‌های محدود و مناسب سن او را برایش مهیا کنید. اگر دستگاه شما نو است، از این روش استفاده کنید:

- ۱ دستگاه را روشن کنید.
- ۲ مراحل راه‌اندازی دستگاه را تا مرز رسیدن به بخش Google account دنبال کنید.
- ۳ در این بخش روی گزینه Create new account کلیک کنید.
- ۴ سن کودک خود را در ایجاد حساب کاربری او وارد کنید.
- ۵ گوگل با تشخیص سن پایین‌تر از حد قانونی به شما اجازه می‌دهد تا با انتخاب بخش‌های مختلف، دسترسی کودک خود را به این بخش‌ها مجاز کنید و کودک نمی‌تواند از بخش‌هایی که اجازه دسترسی برای آنها صادر نشده، استفاده کند. البته برای این کار باید ابتدا حساب کاربری خود را به عنوان سرپرست وارد کنید و سپس می‌توانید هرگاه خواستید، این امکانات را از طریق حساب کاربری خود تغییر بدهید.

- برای دستگاه‌هایی که در حال حاضر فعال هستند، این مراحل را طی کنید.
- ۱ نرم‌افزارهایی را که نمی‌خواهید از آن استفاده شود از روی دستگاه پاک کنید.
 - ۲ از بخش تنظیمات، حساب کاربری فعلی را از روی دستگاه خود حذف کنید.
 - ۳ یک حساب کاربری جدید برای کودکان بسازید.
 - ۴ از اینجا به بعد مانند گزینه‌های ۴ و ۵ بخش قبلی اقدام کنید.
- نکته:** هنگام استفاده از سایر دستگاه‌ها دیگر نیازی به ایجاد کاربر جدید نیست، بلکه تنها با ورود به حساب کاربری کودک، محدودیت‌های قبلی روی دستگاه اعمال خواهند شد.

تبدیل آیفون به کنترل تلویزیون



تلفن‌های همراه هوشمند اپل، قابلیت‌های مخفی فراوانی دارد که شاید از دید کاربران دور بماند. یکی از قابلیت‌های بسیار کاربردی آیفون تبدیل آن به کنترل تلویزیون است. امروزه در هر خانه‌ای چند کنترل مختلف وجود دارد که گاهی نمی‌توان به راحتی آنها را پیدا کرد.

به همین دلیل حتی کم شدن یک کنترل می‌تواند مدیریت این ابزارها را راحت‌تر کند، اما چگونه می‌توانید تلفن همراه آیفون را به کنترل تلویزیون‌های اندرویدی تبدیل کنید؟

- ۱ وارد اپ‌استور یا دیگر بازارهای نرم‌افزاری داندلود برنامه‌های آیفون شوید.
- ۲ اپلیکیشن Android TV را جست‌وجو کرده و آن را روی دستگاه خود داندلود و نصب کنید.
- ۳ رابط وای‌فای دستگاه خود را روشن کنید.
- ۴ برنامه را روی دستگاه خود باز کنید.
- ۵ دستگاه آیفون خود را به همان شبکه وای‌فای که تلویزیون اندرویدی شما وصل است متصل کنید تا ارتباط بین دو دستگاه برقرار شود.
- ۶ از طریق رابط کاربری به راحتی می‌توانید تلویزیون را با کمک تلفن همراه خود از راه دور کنترل کنید.

البته این روش برای تلویزیون‌های اندرویدی قابل استفاده است و برای دیگر تلویزیون‌های هوشمند، نرم‌افزارهای مختلفی وجود دارد. برای شرکت‌های اصلی تولیدکننده تلویزیون، می‌توانید این نرم‌افزارها را برای تبدیل آیفون به کنترل استفاده کنید:

- تلویزیون‌های هوشمند ال جی:** نرم‌افزار LG TV Remote
- تلویزیون‌های هوشمند پاناسونیک:** نرم‌افزار Panasonic TV Remote
- تلویزیون‌های هوشمند سونی:** نرم‌افزار Sonyremote
- تلویزیون‌های هوشمند سامسونگ:** نرم‌افزار SamRemote



دکتر
کلیک

نصب ویندوز از روی حافظه یواس‌بی



دیگر این است که تمام محتوای دی‌وی‌دی ویندوز را روی فلش کپی کنید. البته از آدرس sources\install.wim، فایل مربوط را حذف کنید تا امکان اجرای آن از طریق یواس‌بی وجود داشته باشد.

پس از اتمام کپی شدن فایل سراغ وصل کردن یواس‌بی به دستگاه جدید بروید. دستگاه را روشن کنید و دکمه گشودن ست‌آپ (دکمه‌هایی مانند F12 و ESC و F10 در دستگاه‌های مختلف برای این کار تنظیم شده‌اند) را فشار بدهید تا وارد ست‌آپ دستگاه بشوید. در این بخش در قسمت Boot devices گزینه USB را انتخاب کنید. تنظیمات را ذخیره کرده و از ست‌آپ خارج شوید. در ادامه دستگاه شما بالا می‌آید و شروع به خواندن یواس‌بی می‌کند. در ادامه می‌توانید درست مانند نصب ویندوز از روی دیسک‌های نوری جلو بروید.

نکته مهم این است که در پایان نصب ویندوز، حتماً دوباره به ست‌آپ برگردید و Boot device اصلی را به Hard disk تغییر بدهید تا در دفعات بعدی روشن کردن دستگاه، بدون مشکل شاهد بالا آمدن ویندوز روی آن باشید.

نصب ویندوز از روی لوح‌های فشرده معمولاً یک موضوع بسیار مرسوم است که بسیاری از ما آن را به راحتی انجام می‌دهیم، ولی با توجه به کمتر شدن حجم استفاده از دستکاپ‌ها و افزایش تمایل به استفاده از لپ‌تاپ‌های سبک، به تدریج دستگاه‌ها، درایو نوری خود را برای کاهش فضا قربانی می‌کنند. در چنین شرایطی چگونه می‌توان سیستم‌عامل ویندوز را روی دستگاه نصب کرد؟ روش نخست این است که از یک درایو نوری اکسترنال و یک دیسک ویندوز استفاده کنید و روش دوم نصب ویندوز از روی یواس‌بی است که در ادامه روش انجام این کار را شرح می‌دهیم.

برای این کار ابتدا به یک یواس‌بی و یک رایانه مجهز به درایو نوری یا فایل ایمیج ویندوز نیاز دارید. البته به یاد داشته باشید که حداقل فضای مورد نیاز برای نصب ویندوز از طریق یواس‌بی، ۵ گیگابایت است و یواس‌بی‌هایی که کمتر از این حجم ظرفیت دارند برای این کار قابل استفاده نخواهند بود.

- ۱ در نخستین گام، فلش یواس‌بی خود را فرمت کنید. پیشنهاد ما این است که از فرمت FAT 32 استفاده نکنید، زیرا این فرمت به شما اجازه کپی کردن فایل‌های بزرگ‌تر از ۴ گیگابایت را نمی‌دهد. به همین دلیل نیز پیشنهاد می‌شود که فرمت NTFS را انتخاب کنید. همچنین فلش خود را Quick format نکنید، زیرا این کار موجب می‌شود پیکربندی قدیمی فلش در آن باقی بماند. برای فرمت کردن فلش، آن را به دستگاه ویندوزی وصل و سپس روی درایو آن کلیک راست کرده و عبارت Format را انتخاب کنید. دقت داشته باشید تیک مقابل Quick format برداشته شده باشد.

- ۲ پس از تکمیل فرآیند فرمت می‌توانید فایل ایمیج ویندوز را روی فلش کپی کنید. راه



اگر مطالب
این صفحه را
می‌پسندید،
عدد ۷۰۴۷
را به شماره
۳۰۰۱۱۲۲۶
پیامک کنید