

این که آیکون خود را بگذارید، روی دکمه Browse... کلیک کنید و به فولدری که فایل‌های ICO را ذخیره کرده بودید، بروید. حال، روی آیکون مورد نظرتان دو بار کلیک کنید تا انتخاب شود و با زدن OK در دو دیالوگ، آن را به عنوان آیکون جدید برنامه تنظیم کنید. ممکن است بخواهید آیکون‌های برنامه‌هایی را که روی نوار وظیفه ویندوز (Taskbar) هستند هم تغییر دهید. راحت‌ترین راه برای این کار این است که ابتدا طبق همان مراحل بالا، میانبر برنامه را روی دسکتاپ ساخته و آیکونش را عوض کنید، سپس به آسانی روی میانبر (با آیکون جدید) کلیک راست کرده و بین به نوار وظیفه (Pin to Taskbar) را انتخاب کنید.

البته این امکان هم وجود دارد که آیکون برنامه را مستقیماً از روی همان نوار وظیفه تغییر دهید: با نگه داشتن کلید شیف، روی آیکون برنامه کلیک راست کرده و به Properties بروید. در این‌جا همان مراحل ذکر شده را برای تنظیم یک آیکون جدید انجام دهید. توجه کنید چند لحظه طول خواهد کشید تا این تغییر روی نوار وظیفه اعمال شود.

تغییر آیکون‌های فولدرها

روند تغییر آیکون‌های فولدرها هم شبیه برنامه‌هاست، اما با کمی تفاوت. در اینجا دیگر نیازی به ساخت میانبر نیست و آیکون خود فولدر اصلی به راحتی قابل تغییر است.

ابتدا روی فولدری که می‌خواهید آیکونش را عوض کنید، کلیک راست کرده و Properties را باز کنید. در دیالوگ باز شده، به بخش Customize بروید و در پایین‌ترین بخش، دکمه Change Icon... را بزنید. اینجا هم ویندوز آیکون‌های موجود را به شما نشان می‌دهد که البته قدیمی و بدریخت هستند و چندان به کارتان نخواهند آمد! بنابراین با زدن Browse... آیکون خود را انتخاب و OK کنید.


نکته: پس از تغییر آیکون، اگر نظراتان عوض شد و خواستید آیکون فولدر را به حالت اولیه‌اش بازگردانید، کافی است دوباره همین پنجره انتخاب آیکون را بیاورید و این‌بار روی دکمه Restore Defaults بزنید تا آیکون اصلی به فولدر بازگردد.

تغییر آیکون‌های درایوها

می‌خواهید آیکون‌هایی را که در This PC برای درایوهای رایانه می‌بینید، عوض کنید؟ ابزار رایگانی به نام Drive Icon Changer این کار را برایتان آسان می‌کند. این ابزار را می‌توانید از لینک زیر دانلود کنید:

redmondpie.com/downloadscenter/Drive%20Icon%20Changer.zip

روند انجام این عمل با Drive Icon Changer بسیار ساده است: درایو مورد نظرتان را انتخاب می‌کنید، بعد آیکونی را که می‌خواهید برای آن بگذارید هم در فیلد پایین تعیین می‌کنید. همین! البته تغییر آیکون درایوها پس از ری‌استارت اعمال می‌شود.



چگونه هر آیکونی را در ویندوز ۱۰ شخصی سازی کنیم؟

آیکون‌های من

آیکون‌های پیش فرض ویندوز، کار راه انداز هستند، اما آنچنان هیجان انگیز نیستند. اگر می‌خواهید رایانه‌تان را به صورت اساسی شخصی سازی کنید، تغییر آیکون‌ها در ویندوز ۱۰ راه بسیار خوبی است. البته همه آیکون‌های ویندوز از نظر امکان شخصی سازی یکسان نیستند، برخی را به آسانی می‌توان تغییر داد و برخی دیگر به انجام مراحل بیشتری نیاز دارد. در این مطلب به نحوه تغییر آیکون‌های مختلف اعم از برنامه یا فولدر می‌پردازیم. با دنبال کردن این راهنما و عوض کردن آیکون‌ها، سر و شکل جدیدی به ویندوزتان خواهید داد.

پیدا کردن آیکون‌های خوب

پیش از آن که شروع به انجام تغییرات کنید، به آیکون‌های جدید نیاز دارید که جایگزین آیکون‌های قدیمی شوند. سیستم عامل تعدادی آیکون اضافه در داخل خود دارد، اما چندان جالب نیستند.

سایت فلت آیکون (flaticon.com) یک منبع بسیار خوب برای تمام نیازهای آیکونی شماست. این سایت بیش از یک میلیون آیکون با کیفیت دارد که در بسته‌های مختلفی مرتب‌سازی شده‌اند. شما می‌توانید آیکون‌ها را به صورت بسته‌ای و رایگان از آن بگیرید یا یکی یکی آیکون‌ها را دانلود کنید.

این سایت، آیکون‌ها را در چند فرمت در اختیار شما می‌گذارد، اما توصیه می‌کنیم آنها را به فرمت PNG دانلود کنید تا در مرحله بعد راحت‌تر بتوانید آنها را به فرمت ICO (فرمت مورد پذیرش ویندوز برای آیکون‌ها) دربیاورید. آیکون‌های PNG را که دانلود می‌کنید

برای دسترسی آسان در یک فولدر (مثلاً با نام PNG Icons یا چیزی شبیه آن) نگه دارید. اگر هم آیکون مورد نظرتان را در این سایت نیافتید، می‌توانید این سایت‌ها را هم امتحان کنید:

FindIcons.com
IconArchive.com
GraphicBurger.com/icons-set

تبدیل آیکون‌های PNG به فرمت ICO

ویندوز از فایل‌های ICO برای آیکون‌هایش استفاده می‌کند، بنابراین شما باید تصاویر با فرمت PNG (یا فرمت‌های دیگر) را پیش از استفاده به عنوان آیکون در ویندوز به این فرمت تبدیل کنید. این تبدیل را می‌توانید به وسیله سایت ConvertICO.com انجام دهید. این سایت به شما اجازه می‌دهد تا ۵۰ تصویر PNG را با هم آپلود کرده و آنها را به فرمت ICO تبدیل کنید. حتی این امکان را نیز دارید که

تغییر آیکون فایل‌ها بر اساس نوع آنها

ویندوز به صورت پیش فرض برای هر نوع فایل، آیکون برنامه پیش فرضی که آن را باز می‌کند، نشان می‌دهد. مثلاً اگر فایل‌های ویدئویی با VLC باز می‌شوند، آیکون یک فایل mp4 همان آیکون برنامه VLC خواهد بود. اگر می‌خواهید این را تغییر دهید، می‌توانید از یک ابزار رایگان به نام FileTypesMan برای تنظیم آیکون هر نوعی از فایل استفاده کنید که از این لینک قابل دانلود است:

http://www.nirsoft.net/utils/file_types_manager.html

پس از دانلود و اجرای این برنامه، ترکیب Ctrl + F از فهرست، نوع فایل مورد نظرتان را انتخاب کنید (برای دیدن همه انواع، روی فهرست دو بار کلیک کنید). حال اگر دقت کنید، جلوی فایل Default Icon: یک دکمه سه نقطه می‌بینید. روی آن کلیک کنید تا پنجره تغییر آیکون برای آن نوع از فایل باز شود. یکی از نکات جالب توجه در مورد این ابزار آن است که به شما اجازه می‌دهد آیکون‌های مجزایی برای چند نوع فایل داشته باشید، حتی اگر آنها در یک برنامه یکسان باز می‌شوند. مثلاً به این وسیله می‌توانید آیکون‌های انواع فایل‌های تصویری را کاملاً مجزا تنظیم کنید یا با گذاشتن یک آیکون متفاوت، فایل‌های قدیمی ورد با فرمت DOC را از فایل‌های جدید با فرمت DOCX به راحتی تشخیص دهید!



کارگاه



اگر مطالب این صفحه را می‌پسندید، عدد ۷۲۳۵ را به شماره ۳۰۰۱۱۲۲۶ پیامک کنید

۵

مفقودی مدرک تحصیلی

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب **حسن اکبری لایق** فرزند حسین به شماره شناسنامه ۵۲۲ صادره از مرند در مقطع کارشناسی رشته حسابداری صادره از واحد دانشگاهی آزاد مرند به شماره ۱۳۸۶۰ مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می‌باشد. از یابنده تقاضا می‌شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند به آدرس: آذربایجان شرقی، مرند، میدان دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند ارسال نماید.

آگهی مفقودی

برگ سبز خودرو **سیپا ۱۱۱ SE** مدل ۱۳۹۴، به رنگ **نوکمدادی متالیک**، به شماره انتظامی **۳۵۷ ق ۲۹** ایران ۹۹، شماره موتور **5457331** و شماره شاسی **NAS431100F5840023** و مالکیت **فائزه حاج اسمعیلی** **کهکی** مفقود گردیده و فاقد اعتبار است.